



Obsługa wydruku NIP na paragonach (iHurt 18.3.B9)

1. W konfiguracji istnieją dwa parametry – jeden ustawiony podczas aktualizacji, drugi do włączenia „ręcznego”
 - „Zgodność NIP w FV do PAR - data graniczna” - ustawiony domyślnie podczas aktualizacji na datę '2020.01.01'
 - „Faktura do paragonu - wymuszaj zgodność NIP” - **do ustawienia przez użytkownika**




2. W słowniku urządzeń fiskalnych – **parametr do włączenia przez użytkownika**. Poniżej lista sterowników których wydruk NIP został zrealizowany i przetestowany (pod warunkiem dostępności takiej możliwości przez drukarkę fiskalną) :
 - dfBonoE2017_FMM.dll - testowane na drukarce Novitus Bono online
 - dfNovitus_FMM.dll (sterownik dostępny w ustawieniach połączenia po LAN) - testowane na drukarce Novitus HD Online
 - dfUPOS_FP_T88FVA_FMM.dll - testowane na drukarce Upos FP-T88VA v3.0
 - dfMeraTE_FMM.dll - testowane na drukarce Elzab Zeta
 - dfThermal_FMM.dll - testowane na drukarce POSNET THERMAL XL2 ONLINE
 - dfThermalHD_PP_FMM.dll - testowane na drukarce POSNET THERMAL XL2 ONLINE

W Słowniku urządzeń fiskalnych dostępny parametr do **włączenia przez użytkownika** (zgodnie z opisem nie wszystkie drukarki umieją obsłużyć drukowanie NIPu)




3. W przypadku gdy parametr jest włączony a drukarka nie ma możliwości wydruku numeru NIP parametr może być pominięty i fiskalizacja zakończy się poprawnie. Może jednak się wydarzyć sytuacja, iż drukarka zwróci błąd (np. w przypadku poniżej dla jednego z modeli drukarki POSNET wydruk na drukarce się zawiesza w postaci:



4. Zmiany w wydrukach paragonów (iHurt, iKasjer):

- W konfiguracji iHurt dołożono parametr „Faktury do paragonu - wymuszanie zgodności NIP”.
- W oknie „Sprzedaż detaliczna” dołożono kontrolkę „Numer NIP:” pozwalającą na wpisanie numeru NIP, który zostanie zarejestrowany podczas fiskalizacji paragonu.



- Jeżeli wystawiamy PG na stanowisku z **włączonym** parametrem „Stanowisko z drukarką fiskalną” (Konfiguracja -> Parametry stanowiska) - kontrolka będzie aktywna tylko jeżeli stanowisko jest powiązane z urządzeniem fiskalnym z włączonym parametrem „Drukowanie NIP”. Jeżeli stanowisko współpracuje z drukarką fiskalną nie potrafiącą drukować numerów NIP – podawanie numeru NIP powinno być nieaktywne.
- Jeżeli wystawiamy PG na stanowisku z **wyłączonym** parametrem „Stanowisko z drukarką fiskalną” (paragon będzie zatwierdzany i fiskalizowany na innym stanowisku) - kontrolka będzie aktywna. iHurt podczas fiskalizacji będzie to weryfikował i dla PG z wpisanym NIP’em nie pozwoli na fiskalizację na stanowisku współpracującym z drukarką nie mającą możliwości drukowania numerów NIP.

5. Wystawianie FV do paragonu.

W oknie "paragony i zwroty" została dodana kolumna „NIP nabywcy”.

a. Z poziomu przeglądu paragonów opcja „Wystaw fakturę do paragonu”

- Dla paragonów **zafiskalizowanych z numerem NIP** – szukany jest w bazie kontrahent o takim numerze NIP. Jeżeli jest taki KTH – otwierane okno wystawiania faktury z wybranym kontrahentem. Jeżeli kontrahenta z takim NIP nie ma – otwierane jest okno wystawiania faktury bez wybranego KTH. Użytkownik wskazuje kontrahenta (wcześniej ew. dodając go do bazy). iHurt kontroluje, czy został wskazany KTH o numerze NIP zgodny z numerem zarejestrowanym podczas fiskalizacji PG

- Dla paragonów zafiskalizowanych **bez numeru NIP** – otwierane jest okno wystawiania faktury bez wybranego KTH. Użytkownik wskazuje kontrahenta do faktury (wcześniej ew. dodając go do bazy). iHurt kontroluje, czy został wskazany KTH bez numeru NIP.

b. Z poziomu faktur sprzedaży - opcja „Wystaw fakturę do paragonów”.

Po wskazaniu kontrahenta przez użytkownika w opcji „Wybierz paragony”

- Jeżeli jest KTH z NIP – pokazywane do wyboru tylko paragony zafiskalizowane z takim samym numerem NIP
- Jeżeli jest KTH bez NIP – pokazywane do wyboru tylko paragony zafiskalizowane bez numeru NIP