

Program sprzedaży premiowej „BUDUJ Z PSB”

Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych

Spis treści


Przygotowanie środowiska	2
Konfiguracja zadań eksportu danych.	2
Ręczny eksport danych	5
Automatyczny eksport danych - zaplanowane zadania w harmonogramie systemu Windows	6

Przygotowanie środowiska

Do prawidłowej instalacji należy założyć folder *AZACOEksport* w następującej ścieżce:

c:\Infover\INSIGNUM\AZACOEksport


i umieścić w nim odpowiednie pliki potrzebne do działania aplikacji. Pliki dostępne są w postaci archiwum samorozpakowującego dostępnego na stronie <http://upgrade.insignum.pl> w sekcji iHurt -> Dodatki



Konfiguracja zadań eksportu danych

Uruchamiamy plik *iHurtAZACOExporter.exe*

Po jego uruchomieniu, zostanie wyświetlone główne okno programu:



W celu konfiguracji eksportu należy kliknąć na przycisk *Konfiguracja*. W nowym oknie powinien zostać wyświetlony pusty rejestr zadań eksportu:

The screenshot shows a window titled 'Konfiguracja'. Inside, there is a table with the following columns: Serwer, Baza, Klasyfikacja towarów, Informacje powiązane, Rejestry sprzedaży, Identyfikator nadawcy, FTP host, and FTP użytkownik. The table is currently empty. To the right of the table, there is a vertical panel with buttons: 'Dodaj' (highlighted with a red border), 'Edytuj', 'Usuń', 'Eksportuj', and 'Zamknij' at the bottom right.

Po kliknięciu przycisku *Dodaj* należy wprowadzić w poszczególne pola odpowiednie informacje konfiguracyjne:

The screenshot shows a window titled 'Dane nadawcy'. It is divided into three main sections:

- Parametry połączenia do bazy iHurt:** Contains input fields for 'Serwer:' and 'Baza:', and a 'Test połączenia' button.
- Parametry raportu:** Contains input fields for 'Identyfikator nadawcy:', 'Nazwa klasy towarów:', 'Nazwa typu informacji:', 'Nazwa drugiego typu informacji:', and 'Lista rejestrów:'.
- Parametry FTP, na który będą przenoszone pliki z raportami:** Contains a checked checkbox 'Przenosić na FTP', a 'Test połączenia do FTP' button, and input fields for 'Host:', 'Użytkownik:', 'Hasło:', and 'Katalog:'. There is also an unchecked checkbox 'Tryb pasywny' at the bottom left of this section.

 At the bottom right of the window are 'Anuluj' and 'Ok' buttons.

Serwer SQL: adres IP serwera na którym znajduje się baza danych iHurt

Baza: nazwa bazy danych iHurt z której pobierane będą dane

Identyfikator nadawcy: tutaj należy wpisać swój identyfikator otrzymany z Centrali PSB

Nazwa klasy towarów: DOSTAWCA


Nazwa typu informacji: Karta lojalnościowa "Buduj z PSB"

Nazwa drugiego typu informacji: Przedstawiciel handlowy

Przy ustawieniach FTP proszę koniecznie zaznaczyć opcje: „Przenosić na FTP” oraz „Tryb pasywny”.

Adres serwera FTP, użytkownik oraz hasło zostały przesłane do uczestników programu email. Po ustawieniu wszystkich parametrów klikamy przyciski „Test połączenia” oraz „Test połączenia FTP”. Jeśli pojawią się błędy, proszę sprawdzić czy adres serwera SQL i nazwa bazy iHurt zostały wpisane poprawnie.

Jeśli błąd dotyczy połączenia FTP a dane są wpisane poprawnie, proszę zgłosić do Państwa informatyka zajmującego się Waszą siecią by przepuścił port 21 odpowiedzialny za połączenia FTP.



Po uzupełnieniu danych, wciskamy OK – wracamy do listy zadań eksportu.


Konfiguracja eksportu została zakończona.

Przy tak skonfigurowanym eksporcie, po jego uruchomieniu, automatycznie zostanie wygenerowany nowy podkatalog o nazwie PLIKI_EKSPORTU


c:\INFOVER\INSIGNUM\AZACOEksport_PLIKI_EKSPORTU

Ręczny eksport danych

Ręczny eksport danych jest możliwy bezpośrednio z aplikacji *iHurtAZACOEKsporter*. Aby wykonać eksport danych, należy uruchomić program *iHurtAZACOEKsporter*, wcisnąć przycisk *Konfiguracja*, w okienku listy zadań eksportu zaznaczyć punkt eksportu i wcisnąć przycisk *Eksportuj*. Zostanie wyświetlone okienko zakresu danych do wyeksportowania:



Należy ustawić zakres danych, za jaki dane mają zostać wyeksportowane, a następnie wcisnąć przycisk *OK*. W czasie eksportu danych wyświetlane jest okienko obrazujące postęp eksportu danych:



Podczas eksportu, w katalogu

`c:\INFOVER\INSIGNUM\AZACOEksport\_PLIKI_EKSPORTU`


tworzone są pliki eksportu. W ich nazwie zawarty jest identyfikator nadawcy i daty w formacie `RRRR_MM_DD` z dnia z którego pochodzą wyeksportowane dane.

Pliki te wysyłane są na serwer programu lojalnościowego, bez dodatkowej ingerencji użytkownika.


Proces eksportu kończy się z chwilą wyeksportowania danych za ostatni dzień z zadanego zakresu, a aplikacja powraca do okna z listą zadań. Ręczny eksport danych został zakończony.

Automatyczny eksport danych - zaplanowane zadania w harmonogramie systemu Windows


W celu skonfigurowania automatycznego eksportu danych, należy przejść do Panelu Sterowania w systemie Microsoft Windows i uruchomić menu „Harmonogram zadań” (w zależności od wersji systemu Windows po uruchomieniu Panelu sterowania konieczne może być dodatkowo wybranie opcji „Narzędzia systemu Windows”):




Po otwarciu okna Harmonogramu zadań w celu dodania nowego zadania należy w prawej części okna wybrać „Utwórz zadanie....”



W kolejnym oknie należy uzupełnić dane:



Następnie należy przejść na zakładkę „Wyzwalacze” i kliknąć przycisk „Nowy”:



W kolejnym oknie należy zdefiniować częstotliwość oraz godzinę uruchamiania zadania eksportu (ważne: komputer o danej godzinie musi być włączony!).

Poniższy przykład pokazuje zadanie ustawione na codzienny eksport o godz. 10:00

Nowy wyzwalacz

Rozpocznij zadanie: Zgodnie z harmonogramem

Ustawienia

☐ Jeden raz

☒ Codziennie

☐ Co tygodniowo

☐ Comiesięcznie

Uruchom: 2025-08-20 10:00:00

Synch. w strefach czas.

Powtórz co: 1 dni

Ustawienia zaawansowane

☐ Opóźnij zadanie maksymalnie o (losowe): 1 godzina

☐ Powtarzaj zadanie co: 1 godzina przez następujący czas: 1 dzień

☐ Zatrzymaj wszystkie uruchomione zadania po upływie czasu powtórzenia

☐ Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż: 3 dni


☐ Wygasa: 2026-08-20 10:30:46

☐ Synch. w strefach czasowych


☒ Włączono

OK Anuluj

Po kliknięciu przycisku „OK” zadanie eksportu powinno pojawić się na liście:




Następnie należy przejść na zakładkę „Akcje” i w lewym dolnym rogu wcisnąć przycisk „Nowa”:



W otwartym oknie należy za pomocą przycisku „Przeglądaj” należy wskazać lokalizację pliku „iHurtAZACOExporter.exe”


Oraz w polu „Dodaj argumenty (opcjonalne):” wpisać parametr **/AUTO**

Po kliknięciu przycisku „OK” akcja zostanie zapisana na liście:




Konfigurację zadania można zakończyć klikając przycisk „OK”.

System Windows poprosi o wprowadzenie loginu i hasła użytkownika systemu Windows na którego koncie zadanie ma być wykonywane:



UWAGA! W oknie powyżej należy wprowadzić dane logowania w systemie Windows, nie dane logowania do iHurt.

Po wprowadzeniu danych zadanie powinno pojawić się na liście zadań harmonogramu Windows:



Konfiguracja automatycznego zadania eksportu danych została zakończona.